

昭和40年暦要項

昭和39年2月1日

東京天文台

国民の祝日 昭和40年

名称	月	日	名称	月	日
元日	1	1	こどもの日	5	5
成人の日	1	15	秋分の日	9	23
春分の日	3	21	文化の日	11	3
天皇誕生日	4	29	勤労感謝の日	11	23
憲法記念日	5	3			

日曜表 昭和40年

月	日	月	日
1	3 10 17 24 31	7	4 11 18 25
2	7 14 21 28	8	1 8 15 22 29
3	7 14 21 28	9	5 12 19 26
4	4 11 18 25	10	3 10 17 24 31
5	2 9 16 23 30	11	7 14 21 28
6	6 13 20 27	12	5 12 19 26

二十四節気及び雑節

昭和40年

名称	太陽 黄経	中央標準時		名称	太陽 黄経	中央標準時					
		月日	時刻			月日	時刻				
	度	月	日	時	分	月	日	時	分		
小寒	285	1	5	22	2	寒露	195	10	8	21	11
大寒	300	1	20	15	29	霜降	210	10	24	0	10
立春	315	2	4	9	46	立冬	225	11	8	0	7
雨水	330	2	19	5	48	小雪	240	11	22	21	29
啓蟄	345	3	6	4	1	大雪	255	12	7	16	46
春分	0	3	21	5	5	冬至	270	12	22	10	41
清明	15	4	5	9	7	土用	297	1	17	16	44
穀雨	30	4	20	16	26	節分		2	3		
立夏	45	5	6	2	42	彼岸		3	18		
小満	60	5	21	15	50	土用	27	4	17	14	42
芒種	75	6	6	7	2	八十八夜		5	2		
夏至	90	6	21	23	56	入梅	80	6	11	12	32
小暑	105	7	7	17	21	半夏生	100	7	2	17	30
大暑	120	7	23	10	48	土用	117	7	20	7	23
立秋	135	8	8	3	5	二百十日		9	1		
処暑	150	8	23	17	43	彼岸		9	20		
白露	165	9	8	5	48	土用	207	10	20	23	51
秋分	180	9	23	15	6						

朔 弦 望

昭和 40 年

月 相	中 央 標 準 時			月 相	中 央 標 準 時		
	月 日	時 刻			月 日	時 刻	
	月	日	時 分		月	日	時 分
● 朔	1	3	6 7	● 上 弦	7	6	4 36
◐ 上 弦	1	11	5 59	○ 望	7	14	2 1
○ 望	1	17	22 37	◑ 下 弦	7	22	2 53
◑ 下 弦	1	24	20 7	● 朔	7	28	20 45
● 朔	2	2	1 35	◐ 上 弦	8	4	14 47
◐ 上 弦	2	9	17 53	○ 望	8	12	17 22
○ 望	2	16	9 27	◑ 下 弦	8	20	12 50
◑ 下 弦	2	23	14 39	● 朔	8	27	3 50
● 朔	3	3	18 56	◐ 上 弦	9	3	4 27
◐ 上 弦	3	11	2 52	○ 望	9	11	8 32
○ 望	3	17	20 24	◑ 下 弦	9	18	20 58
◑ 下 弦	3	25	10 36	● 朔	9	25	12 18
● 朔	4	2	9 20	◐ 上 弦	10	2	21 37
◐ 上 弦	4	9	9 40	○ 望	10	10	23 14
○ 望	4	16	8 2	◑ 下 弦	10	18	4 0
◑ 下 弦	4	24	6 7	● 朔	10	24	23 11
● 朔	5	1	20 56	◐ 上 弦	11	1	17 26
◐ 上 弦	5	8	15 20	○ 望	11	9	13 15
○ 望	5	15	20 52	◑ 下 弦	11	16	10 54
◑ 下 弦	5	23	23 40	● 朔	11	23	13 10
● 朔	5	31	6 13	◐ 上 弦	12	1	14 24
◐ 上 弦	6	6	21 11	○ 望	12	9	2 21
○ 望	6	14	10 59	◑ 下 弦	12	15	18 52
◑ 下 弦	6	22	14 36	● 朔	12	23	6 3
● 朔	6	29	13 52	◐ 上 弦	12	31	10 46

東京の日出入

昭和40年

月 日		中央標準時		月 日		中央標準時					
		日出	日入			日出	日入				
月	日	時	分	時	分	月	日	時	分	時	分
1	1	6	51	16	38	7	10	4	53	18	59
1	11	6	51	16	47	7	20	4	39	18	55
1	21	6	48	16	57	7	30	4	47	18	48
1	31	6	42	17	7	8	9	4	55	18	38
2	10	6	34	17	17	8	19	5	2	18	26
2	20	6	23	17	27	8	29	5	10	18	13
3	2	6	11	17	37	9	8	5	18	17	59
3	12	5	57	17	45	9	18	5	25	17	45
3	22	5	43	17	54	9	28	5	33	17	30
4	1	5	29	18	2	10	8	5	41	17	16
4	11	5	15	18	10	10	18	5	49	17	3
4	21	5	2	18	19	10	28	5	58	16	51
5	1	4	50	18	27	11	7	6	8	16	41
5	11	4	40	18	35	11	17	6	18	16	33
5	21	4	32	18	43	11	27	6	28	16	29
5	31	4	27	18	50	12	7	6	37	16	28
6	10	4	25	18	56	12	17	6	44	16	30
6	20	4	25	19	0	12	27	6	49	16	35
6	30	4	28	19	1						

日食及び月食

昭和40年

本年は日食が2回、月食が1回あるが そのうち日本で見られるのは
日食が1回だけである。

1 5月31日 皆既日食
日本では見られない。

2 6月14日 部分月食
日本では見られない。

3 11月23日 金環日食
日本では 一般に、全国で分食が見られ、その各地における状況
は 次の通りである。

地名	初 虧		食 甚			復 円	
	中央標準時	方向角	中央標準時	方向角	食分	中央標準時	方向角
	時 分 秒	度	時 分 秒	度		時 分 秒	度
播 岡	11 55 52	249	13 2 16	191	0.214	14 8 22	135
京 都	12 19 42	229	13 17 7	181	0.156	14 12 45	135
東 京	12 36 12	216	13 27 48	174	0.128	14 17 11	133
仙 台	12 44 11	209	13 26 59	174	0.091	14 8 20	141
札 幌	12 54 52	199	13 21 9	177	0.036	13 47 6	157
三 鷹	12 35 27	217	13 27 12	174	0.129	14 16 45	134

(昭和39年2月1日付官報より転載)